

タイムカード・タッチ for サイボウズ Office  
インストールマニュアル

2014/11/25版  
ファイブクリック合同会社

# 目次

◆ はじめに	3
◆ 商標について	3
◆ 動作環境	4
◆ インストール前の準備	5
1.インストーラーの入手方法	5
2.NFC/FeliCaリーダーについて	5
◆ インストール	6
1.タイムカード・タッチのインストール	6
2.タイムカード・タッチの起動確認	8
3.タイムカード・タッチが正常に動作しない場合	10
◆ アンインストール	11
1.タイムカード・タッチのアンインストール	11
◆ バージョンアップ	13
1.タイムカード・タッチのバージョンアップ	13
2.タイムカード・タッチ 1.x のお客様への注意事項	13

## ◆はじめに

本書は、「タイムカード・タッチ for サイボウズ Office」(以下、タイムカード・タッチ)のインストール方法について解説しています。おもに、タイムカード・タッチのインストール作業をされる方を対象としております。

※なお、本書で使用している画面は、Windows 8.1 環境にて作成しております。

## ◆商標について

- ・サイボウズ、cybozu、およびサイボウズのロゴはサイボウズ株式会社の登録商標です。
- ・Windows 7, Windows 8, および Microsoft .NET Framework は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・「FeliCa」、「PaSoRi(パソリ)」は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

## ◆動作環境

項目	バージョン
サイボウズ	Office 8.x Office 9.x Office 10.0.x Office 10.1.x Office 10.2.x Office on cybozu.com(※1)
OS	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1
NFC/FeliCaリーダー (※2)	PaSoRi(パソリ) RC-S330/S PaSoRi(パソリ) RC-S380/S
対応カード・デバイス	・FeliCa(交通系ICカード、スーパーやコンビニの電子マネーなど) ・おサイフケータイやモバイルFeliCa ICチップ搭載スマートフォン ・MIFARE (ISO/IEC14443 Type A /taspo、社員証など) ・ISO/IEC14443 Type B(住民基本台帳カードなど) ※運転免許証は使用できません。
その他	.NET Framework 4.5(※3)

※1: Office on cybozu.comは、サイボウズ Office のクラウド版です。

※2: NFC/FeliCaリーダー をご利用になるには、NFCポートソフトウェアのセットアップが必要です。  
インストーラーのダウンロード、及びセットアップ方法は下記URLを参照してください。

<http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/netinstaller.html>

※3: Windows 7 をご利用の方は、タイムカード・タッチをインストールすると、.NET Framework 4.5 も一緒にインストールされます。

## ◆インストール前の準備

### 〈1〉 インストーラーの入手方法

タイムカード・タッチのインストーラーは、以下のWebサイトよりダウンロードしてください。

<http://timecard-solution.com/timecard-touch/download>

インストーラーは、ZIP形式で圧縮されていますので、ダウンロード後、解凍してください。

インストールする際は、Setup.exeを実行します。

※インストール時は、必ず Windows の「Administrator」権限を持つユーザーで行ってください。


### 〈2〉 NFC/FeliCaリーダーについて

タイムカード・タッチをインストールする前に、NFC/FeliCaリーダーが正しく動作することを「NFCポート自己診断」を使用して確認してください。「NFCポート自己診断」のご利用方法については、下記URLを参照してください。

<http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/setup/felicaportsoftware.html#Diagnosis>


## ◆インストール

### 〈1〉タイムカード・タッチのインストール



①ダウンロードしたインストーラー(SetupRecorder.exe)をダブルクリックし、インストーラーを起動すると使用許諾契約書画面が表示されます。

「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。




②インストール先を変更する場合は「参照」をクリックし、インストール先のフォルダを指定します。

インストール先フォルダを確認後、「次へ」をクリックすると、インストールが開始されます。

## ◆インストール


### 〈1〉タイムカード・タッチのインストール




- ③インストールの完了画面が表示されます。  
「閉じる」をクリックするとインストールが完了します。

## ◆インストール

### 〈2〉タイムカード・タッチの起動確認




①デスクトップの「タイムカード・タッチ」ショートカットアイコンをクリックするか、「スタート」－「アプリ」－「タイムカード・タッチ」をクリックして起動を行います。






## ◆インストール

### 〈2〉タイムカード・タッチの起動確認




②正常に起動すると「打刻履歴」ウィンドウと「現在の日時」ウィンドウが表示されます。また、タスクバーに「タイムカード・タッチ」アイコンが表示されます。



③ NFC/FeliCaリーダーに、ICカードをタッチします。「打刻履歴」ウィンドウに「未登録です。」と表示されれば、正常に動作しています。

## ◆インストール

### 〈3〉タイムカード・タッチが正常に動作しない場合




#### ◆NFC/FeliCaリーダーがPCに接続されていない場合

NFC/FeliCaリーダーがPCに接続されていない場合は、「打刻履歴」ウィンドウに「カードリーダーが接続されていません」と表示されます。

NFC/FeliCaリーダーがPCに正しく接続されていることをご確認ください。

## ◆アンインストール

### 〈1〉タイムカード・タッチのアンインストール




①「スタート」－「アプリ」－「コントロールパネル」をクリックします。



②「プログラムのアンインストール」を選択します。

## ◆アンインストール

### 〈1〉タイムカード・タッチのアンインストール



③「タイムカード・タッチ」選択し、「アンインストール」をクリックすると、アンインストールが開始されます。

## ◆バージョンアップ

### 〈1〉タイムカード・タッチのバージョンアップ

タイムカード・タッチのバージョンアップは上書きインストールとなります。  
最初のインストールのときと同様、画面の指示に従ってインストールしてください。

なお、登録した各種詳細設定やライセンス情報は新しいバージョンで引き継がれますので、再登録する必要はありません。

### 〈2〉タイムカード・タッチ 1.x のお客様への注意事項

タイムカード・タッチ 1.x のバージョンをお使いの方は、タイムカード・タッチ V.2 を上書きインストールすると、お試し版(60日間)の状態に戻り、ライセンスキーの欄が空になります。  
これはタイムカード・タッチのライセンスキーが、V.2 から新しく変わったためです。

バージョンアップされる場合、別途ライセンスキーを発行いたしますので、新しく発行されるライセンスキーを登録してください。

#### ★バージョンアップの取り消し★

タイムカード・タッチ 1.x をお使いの方で、タイムカード・タッチ V. 2 を上書きインストール後、以前のバージョンに戻したい場合、弊社セールス担当 ([sales@fiveclick.jp](mailto:sales@fiveclick.jp)) までご相談ください。