

タイムカード・タッチ インストールマニュアル

2025年8月版
ファイブクリック合同会社

目次

◆ はじめに	3
◆ 商標について	3
◆ 動作環境	4
◆ インストール前の準備	5
1.インストーラーの入手方法	5
2.NFC/FeliCaリーダーについて	5
◆ インストール	6
1.タイムカード・タッチのインストール	6
2.タイムカード・タッチの起動確認	8
3.タイムカード・タッチが正常に動作しない場合	10
◆ アンインストール	11
1.タイムカード・タッチのアンインストール	11
◆ バージョンアップ	13
1.タイムカード・タッチのバージョンアップ	13

◆はじめに

本書は、「タイムカード・タッチ」のインストール方法について解説しています。
おもに、タイムカード・タッチのインストール作業をされる方を対象としております。

◆商標について

- ・サイボウズ、cybozu、およびサイボウズのロゴはサイボウズ株式会社の登録商標です。
- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・「FeliCa」、「PaSoRi(パソリ)」は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

◆動作環境

項目	バージョン
サイボウズ	Office 10 Office on cybozu.com(※1) サイボウズ ガルーン 5 サイボウズ ガルーン 6 Garoon on cybozu.com(※1)
OS	Windows 10 Windows 11
NFC/FeliCaリーダー (※2)	PaSoRi(パソリ) RC-S300/S
対応カード・デバイス	・FeliCa(交通系ICカード、スーパーやコンビニの電子マネーなど) ・おサイフケータイやモバイルFeliCa ICチップ搭載スマートフォン ・ISO/IEC14443 Type A /MIFARE(taspo、社員証など) ・ISO/IEC14443 Type B(住民基本台帳カードなど) ※運転免許証は使用できません。

※1: Office on cybozu.comは、サイボウズ Office のクラウド版です。
Garoon on cybozu.comは、サイボウズ ガルーン のクラウド版です。

※2: NFC/FeliCaリーダー をご利用になるには、NFCポートソフトウェアのセットアップが必要です。
インストーラーのダウンロード、及びセットアップ方法は下記URLを参照してください。

<https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/download/nfcportsoftware.html>

◆インストール前の準備

〈1〉 インストーラーの入手方法

タイムカード・タッチのインストーラーは、以下のWebサイトよりダウンロードしてください。

<https://timecard-solution.com/timecard-touch/download>

インストーラーは、ZIP形式で圧縮されていますので、ダウンロード後、解凍してください。

インストールする際は、Setup.exeを実行します。

※インストール時は、必ず Windows の「Administrator」権限を持つユーザーで行ってください。


〈2〉 NFC/FeliCaリーダーについて

タイムカード・タッチをインストールする前に、NFC/FeliCaリーダーを動作するために必要なNFCポートソフトウェアをダウンロードし、インストールしておきます。

<https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/download/nfcportsoftware.html>


◆インストール

〈1〉タイムカード・タッチのインストール



①ダウンロードしたインストーラー (SetupRecorder.exe) をダブルクリックし、インストーラーを起動すると使用許諾契約書画面が表示されます。

「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。




②インストール先を変更する場合は「参照」をクリックし、インストール先のフォルダを指定します。

インストール先フォルダを確認後、「次へ」をクリックすると、インストールが開始されます。

◆インストール


〈1〉 タイムカード・タッチのインストール



- ③インストールの完了画面が表示されます。
「閉じる」をクリックするとインストールが完了します。

◆インストール


〈2〉 タイムカード・タッチの起動確認



①インストール後にデスクトップの「タイムカード・タッチ」ショートカットアイコンをクリックするか、「スタート」－「タイムカード・タッチ」のアイコンをクリックして起動を行います。

◆インストール

〈2〉タイムカード・タッチの起動確認




②正常に起動すると「打刻履歴」ウィンドウと「現在の日時」ウィンドウが表示されます。また、タスクバーに「タイムカード・タッチ」アイコンが表示されます。



③ NFC/FeliCaリーダーに、ICカードをタッチします。「打刻履歴」ウィンドウに「未登録です。」と表示されれば、正常に動作しています。

◆インストール

〈3〉 タイムカード・タッチが正常に動作しない場合




◆NFC/FeliCaリーダーがPCに接続されていない場合

NFC/FeliCaリーダーがPCに接続されていない場合は、「打刻履歴」ウィンドウに「カードリーダーが接続されていません」と表示されます。

NFC/FeliCaリーダーがPCに正しく接続されていることをご確認ください。

◆アンインストール


〈1〉 タイムカード・タッチのアンインストール



- ①「スタート」－「設定」をクリックします。 ②「アプリ」を選択します。

◆アンインストール

〈1〉 タイムカード・タッチのアンインストール



③「タイムカード・タッチ」選択し、「アンインストール」をクリックすると、アンインストールが開始されます。

◆バージョンアップ

〈1〉タイムカード・タッチのバージョンアップ

タイムカード・タッチのバージョンアップ(マイナーバージョンアップを含む)は上書きインストールとなります。
最初のインストールのときと同様、画面の指示に従ってインストールしてください。

なお、登録した各種詳細設定やライセンス情報は新しいバージョンで引き継がれますので、再登録する必要はありません。